# Redis安装指南

# 1 安装Redis

1. 下载安装包:https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/download/win-3.2.100/Redis-x64-3.2.100.zip

也可使用资料文件夹中的redis安装包。


2. 解压安装,将Redis-x64-3.2.100.zip解压到某个地址

名称 ▲	修改日期	类型	大小
EventLog. dll	2016/7/1 16:27	应用程序扩展	1 KB
🖷 Redis on Windows Release Notes. docx	2016/7/1 16:07	Microsoft Word	13 KB
🖷 Redis on Windows. docx	2016/7/1 16:07	Microsoft Word	17 KB
redis.windows.conf	2016/7/1 16:07	CONF 文件	48 KB
redis.windows-service.conf	2016/7/1 16:07	CONF 文件	48 KB
💷 redis-benchmark.exe	2016/7/1 16:28	应用程序	400 KB
redis-benchmark.pdb	2016/7/1 16:28	PDB 文件	4,268 KB
💷 redis-check-aof. exe	2016/7/1 16:28	应用程序	251 KB
redis-check-aof.pdb	2016/7/1 16:28	PDB 文件	3,436 KB
💷 redis-cli.exe	2016/7/1 16:28	应用程序	488 KB
redis-cli.pdb	2016/7/1 16:28	PDB 文件	4,420 KB
💷 redis-server.exe	2016/7/1 16:28	应用程序	1,628 KB
redis-server.pdb	2016/7/1 16:28	PDB 文件	6,916 KB
🖷 Windows Service Documentation. docx	2016/7/1 9:17	Microsoft Word	14 KB

3.启动Redis:打开一个cmd窗口,使用cd命令切换到上边的解压目录,运行如下命令,启动redis服务:

redis-server.exe redis.windows.conf

启动成功后,会显示如下界面:



4. 测试:再打开一个cmd窗口,切换到上边的解压目录,启动Redis客户端

```
redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379
```

#### 设置键值对:

```
set aa bb
```

#### 取出键值对:

```
get aa
```

#### 下图是测试结果图:

```
127.0.0.1:6379>
127.0.0.1:6379> set aa bb
OK
127.0.0.1:6379> get aa
"bb"
127.0.0.1:6379>
```

到此说明redis 服务可以正常使用。

#### 5、Redis认证

Redis可以设置密码实现反问控制,提高安全性。

在redis.windows.conf中配置 requirepass 的值即密码。

例子:设置密码为123456

在redis.windows.conf文件中配置: requirepass 123456

重启redis,此时获取key的值报错,说明没有认证:

```
127.0.0.1:6379> get aa
(error> NOAUTH Authentication required.
```

通过auth 命名进行认证,如下:

```
127.0.0.1:6379> auth 123456
OK
127.0.0.1:6379> get aa
"cc"
```

### 2 Redis客户端

为方便与Redis交互,安装资料文件夹下的"redis-desktop-manager-0.9.2.806.exe",通过图形界面方式与Redis交互。

1、首先连接redis

打开该客户端软件,点击连接到Redis服务器,输出ip和端口



2、连接成功查询key列表



## 3 注册为本地服务

上边是通过cmd控制台窗口启动Redis,如果我们关闭控制台,那么Redis服务也跟着一起关闭了,能否将Redis安装为Windows服务,这样就不用单独通过cmd控制台窗口来启动redis,可以自动随Windows的启动而启动。

Redis注册为Windows服务的方法如下:

### 2.1 注册为本地服务

进入Redis安装目录 , 命令格式如下:

redis-server.exe --service-install 配置文件 --service-name 服务名 --port 服务端口


- --service-install 服务安装命令
- --service-name 指定服务名
- --port 指定端口

#### 运行如下命令:

注意:需要在redis.windows.conf配置文件中修改port为6379(默认不用修改)

redis-server.exe --service-install redis.windows.conf --service-name redis --port 6379

注册成功,查询服务列表,redis服务注册成功,如下图图:



### 2.2 启动本地服务

服务注册成功,进入服务列表,右键,点击"启动":



### 2.3 停止服务

进入服务列表,右键,点击"停止":



### 2.4 卸载服务

卸载服务需要通过命令来卸载,命令如下:

```
redis-server --service-uninstall --service-name 服务名
```

### 2.5 命令

```
注册服务 redis-server --service-install 配置文件 --service-name 服务名 --port 服务端口 删除服务 redis-server --service-uninstall --service-name 服务名 开启服务 redis-server --service-start --service-name 服务名 停止服务 redis-server --service-stop --service-name 服务名
```

## 4 多redis服务注册

在一台服务器注册多个redis服务,这里要注册端口号不能重复。

#### 1)修改配置文件

复制一份redis.windows.conf 配置文件,改成不一样的名字,例如: redis.windows01.conf

打开redis.windows01.conf,修改端口

```
# By default protected mode is enabled. You should disable it only if
# you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
# even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
# are explicitly listed using the "bind" directive.
protected-mode yes

# Accept connections on the specified port, default is 6379 (IANA #815344).
# If port 0 is specified Redis will not listen on a TCP socket.

port 6379

# TCP listen() backlog.
# TCP listen() backlog.
```

该例子将端口修改为167379。

```
71 # By default protected mode is enabled. You should disable it only if
72 # you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
73 # even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
74 # are explicitly listed using the "bind" directive.
75 protected-mode yes
76
77 # Accept connections on the specified port, default is 6379 (IANA #815344).
78
   # If port 0 is specified Redis will not listen on a TCP socket.
79 port 16379
80
81 # TCP listen() backlog.
83 # In high requests-per-second environments you need an high backlog in order
84 # to avoid slow clients connections issues. Note that the Linux kernel
85 # will silently truncate it to the value of /proc/sys/net/core/somaxconn so
86 # make sure to raise both the value of somaxconn and tcp max syn backlog
87 # in order to get the desired effect.
88 tcp-backlog 511
```

#### 2) 注册为windows服务

进入redis安装目录,运行如下命令:

注意:指定配置文件、服务名和端口。

```
redis-server.exe --service-install redis01.windows.conf --service-name redis2 --port 16379
```

注册成功,查看服务列表已存在redis2服务。(注册要刷新一下服务列表)